Blog du Prof T.I.M. Technologies Informatique & Multimédia

Fiche n°2 – Dessin 2D avec Sketchup 2017

Table des matières

1	1- Apprendre à dessiner en 2D1	
	1.1- Utiliser des repères de construction et dimensions	1
	1.2- Tracer en 2D	. 1
	1.3- Se déplacer dans le dessin	. 2
2-	- Exercices	. 2
	2.1- Exercice 1 : dessin	. 2
	2.2- Exercice 2 : plan scanné	. 3










Fiche n°2 – Dessin 2D avec Sketchup 2017

1- Apprendre à dessiner en 2D

Toutes formes en 2D doit être fermée pour constituer une face à partir de laquelle on pourra créer une forme en 3D. C'est à prendre en compte tout de suite pour la suite des opérations.

1.1- Utiliser des repères de construction et dimensions



- 1- Sélectionner l'outil Mètre
- 2- Pointer un axe ou une ligne existante
- 3- Saisir une distance au clavier (la mesure s'inscrit dans la barre de Mesure).
- 4- Valider avec Entrée

Pour supprimer les guides : Modifier > Supprimer

les guides. Pour cacher les guides : Affichages >

Guides.

On peut utiliser les outils du plugin Projection pour avoir plus de possibilités aux niveaux des quides.

1.2- Tracer en 2D

1- Sélectionner un outil de dessin



- Crayon: 1 clic pour poser l'origine, puis saisir une dimension ou pointer un deuxième point.
- Rectangle: 1 clic pour poser l'angle d'origine puis tracer ou saisir les dimensions voulues: longueur;largeur.
- Rectangle orienté : 1 clic pour déterminer le premier coin, puis déplacer le curseur sur le rapporteur pour définir la direction de la première arête. 1 clic pour déterminer le

- deuxième coin puis déplacer le curseur pour définir la longueur et l'angle de la deuxième arête. 1 clic pour définir le troisième et dernier coin.
- Cercle: 1 clic pour le centre puis tracer ou avec une dimension au clavier pour le rayon.
- Polygone: saisir au clavier le nombre de côté, 1 clic pour le centre du polygone puis tracer ou saisir le rayon au clavier.


- Arc: 1 clic sur l'origine puis un clic sur la deuxième extrémité de l'arc puis se déplacer pour donner la courbe ou saisir une dimension au clavier pour le rayon.
- Dessin à main levée : tracer plus ou moins finement un dessin à main levée avec une succession de traits droits.
- Arc 2 points: 1 clic pour le premier

- sommet de l'arc, un deuxième pour le dernier sommet et enfin un clic pour le renflement de l'arc.
- Arc 3 points : dessine un arc à partir de 3 points placés sur la circonférence d'un arc.
- Portions de cercle : Fonctionne comme les arcs mais dessine une portion de camembert.


2- Gérer l'inférence : accroche

Le point d'accroche d'un élément est souvent déterminant pour bien fermer une forme.

Il suffit de viser avec l'outil, les points d'inférence s'affichent à l'écran.



Extrémité, point du milieu, intersection, sur la face, sur l'arête, sur les axes, parallèle à l'arête, perpendiculaire à l'arête, à partir du point.



1.3- Se déplacer dans le dessin



On peut zoomer grâce à la roulette de la souris.

On peut se déplacer grâce à l'outil Panoramique.


Le zoom étendu permet de remplir la fenêtre avec le dessin.

2- Exercices

2.1- Exercice 1: dessin

Passer en projection parallèle (Caméra > Projection parallèle) puis en vue du dessus.






Reproduire le dessin ci-dessous à l'aide de Sketchup.

2.2- Exercice 2 : plan scanné

En utilisant les calques, il est possible de reproduire un plan scanné.




Fenêtre > Palette par défaut > Calques

+ : créer un deuxième calque et saisir « Plan » comme nom.

Se placer sur le calque « Plan » en cliquant la case à cocher ronde.


• Fichier > Importer - option: Utiliser image comme une image - plan1.jpg






Page 3/6 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


• Éclater pour avoir accès aux options sur les textures fournis par Remplissage : transparence par exemple.



• Sélectionner cette image, en réalité quatre lignes et une surface texturée, et la transformer en composant.





• Rentrer dans le composant en double cliquant dessus puis avec l'outil Mètre, pointer deux points connus et donner la bonne valeur au clavier : 150 m. Votre plan est maintenant à l'échelle.




Page 4/6 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

• Diminuer l'opacité de la texture pour faciliter le décalquage dans la fenêtre Matières.







• Créer un troisième calque et commencer à décalquer.




Lorsqu'une face est crée, il faut sélectionner le remplissage et faire Supprimer avec le clavier ou utiliser l'outil Gomme.





Page 5/6 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

Le résultat attendu :



Les lignes de côtes ont été dessinées dans un nouveau calque.

On pourra utiliser l'outil Remplissage et la fenêtre Matières pour remplir les zones du dessin.



On pourra recalibrer la grande longueur sur 150 m avec l'outil Mètre avant de dessiner les côtes.

